


API

Envío de recargas
para integrar tu aplicativo



YoVendo**RECARGA**.com

Signin

Este Endpoint es para el ingreso del sistema. Las Credenciales serán brindadas por nuestro Equipo.

Request

URL: <http://www.yvrserver.com /Signin>

Método: POST

Body

Propiedad	Tipo	Descripción
UserName	String	Nombre de usuario.
Pasword	String	Contraseña.
DevicelP	String	IP desde donde se envía la petición.

Ejemplo

```
{  
  "Username": "userName",  
  "Password": "1234567"  
  "DevicelP": "190.53.181.21"  
}
```

Response

Formato de Respuesta

Propiedad	Tipo	Descripción
Token	String	Identificador del usuario para cada petición a realizar
AvailableAmount	String	Monto disponible de recargas
MobileOperator	String	Nombre del operador.
OperatorId	int	Identificador del operador
Balance	String	Saldo disponible para poder realizar recargas.
OperatorName	String	Nombre del operador.
OperatorCode	int	Código identificador del operador.
Amount	decimal	Monto disponible de recargas
Description	String	Descripción del monto o paquete.
productCode	int	Identificador único del producto sea recarga o paquete

URL: <http://www.yvrserver.com/topup>

Método: POST

Body

Propiedad	Tipo	Descripción
Code	Int	Identificador del operador.
Msisdn	String	Número de celular a recargar
branchID	String	Identificador de la sucursal que envía la recarga

Ejemplo

```
{  
  "productCode": 1,  
  "msisdn": "50377771111",  
  "branchID": "sucursal01"  
}
```

Response

Formato de Respuesta

Propiedad	Tipo	Descripción
Code	String	Contiene código de la respuesta
Message	String	Breve descripción de la respuesta
id	String	Identificador de la transacción de recarga
Msisdn	String	Número de teléfono
Mno	String	Nombre del operador
Country	String	Nombre del País
mobileOperator	int	Nombre del operador
operatorId	int	Identificador del operador
Balance	String	Saldo disponible para poder realizar recargas